



葡萄病虫害的综合防治

低得多,自己比比算,是不是比不喷的明显地省工省力省药,降成本。

2. 怎样防治葡萄白腐病?

葡萄白腐病又叫腐烂病,防治葡萄白腐病常用的药剂有50%福美双500倍、75%百菌清800倍、10%世高3000倍、50%退菌特600倍,7月份以前上述药剂加天达有机硅3000

天达2116加天达有机硅3000~6000倍液混合喷雾,可很好地防治霜霉病。7~8月份,用1:0.7:200倍波尔多液加天达有机硅3000~6000倍液效果更佳。

2116,一般喷4次,即用“天达2116果树专用型”1000倍加天达有机硅3000~6000倍液,于萌动期、展叶期、开花前7~10天、谢花后7天各喷1次,不仅增产效果显著,同时可抑制白腐病、黑痘病、霜霉病的发生。

9. 怎样预防葡萄裂果病?

葡萄成熟前30天,天气干旱要及时浇水。不套袋的葡萄园要用瑞德钙2000倍或氨钙宝600倍加天达有机硅3000~6000倍液喷雾,也可用牛奶100倍液喷雾,不仅可防裂果,还能提高葡萄的甜度。

10. 怎样防治葡萄褐斑病?

葡萄褐斑病又叫叶斑病,发现褐斑病后,用25%扑菌灵600倍喷雾,病斑控制后,用波尔多液加天达有机硅3000~6000倍液,效果更佳。

11. 怎样防治葡萄根癌病?

葡萄根癌又名根头癌肿瘤。防治应从繁育无病壮苗入手,定植前做好苗木消毒,即用1%硫酸铜溶液浸泡5分钟,然后用50倍的石灰水浸1分钟,也可用50倍消菌灵药液浸1分钟,苗木捞出后要用清水冲洗干净。对田间中早期发现的病瘤,要及时切除,伤口用50%消菌灵100倍液消毒保护。

5. 怎样防治葡萄天牛?

葡萄天牛又叫虎斑天牛,花后10天、30天为防治适期,用52.25%农地乐1500倍或2.5%功夫2500倍喷雾可抑制天牛危害。对于已有蛀孔的枝干,可用80%敌敌畏50倍液用针管向洞内注射,每株注射1~2毫升药液,然后用黄泥封口。

6. 葡萄有根瘤蚜怎么办?

发现有葡萄根瘤蚜的葡萄园,可用10%吡虫啉3000倍液灌根,每株灌药液1~2千克。也可用30%辛硫磷颗粒剂每667平方米用6千克,兑细土30千克,穴施到葡萄根部,天旱时要及时浇水。

7. 怎样防治葡萄叶螨?

葡萄叶螨又叫葡萄短须螨,干枝期喷3~5℃Be石硫合剂,生长期防虫喷2.0%阿维菌素,加天达有机硅3000~6000倍液,效果更佳。

8. 葡萄上喷几次天达2116最好? 各在什么时期?

实践证明,葡萄上喷天达

1. 如何观察天达2116在葡萄上的应用效果?

一看喷的是不是比不喷的萌发后展叶快,叶片浓绿、肥厚、平展,遇上倒春寒是不是受害比不喷的轻;二看喷的是不是比不喷的坐果均匀、整齐,果柄和果穗长,坐果率高,喷的比不喷的不是比不喷的足,产量是不是比不喷的增产20%以上;四看打药次数是不是比不喷的少,病虫害发生率是不是比不喷的低,尤其是霜霉病发生率是不是比不喷的

3. 怎样防治葡萄黑痘病?

防治葡萄黑痘病,萌芽前喷3~5次Be石硫合剂,花前花后可选用80%代森锰锌600倍、80%大生8000倍、10%世高3000倍与天达2116果树专用型1000倍混合喷雾,上述药剂加天达有机硅3000~6000倍液交替使用,防黑痘病兼治炭疽和立枯病。

4. 怎样防治葡萄霜霉病?

在防治葡萄白腐病、黑痘病时,可兼治霜霉病。霜霉病发病初期,用72%霜霉疫净800倍、58%瑞毒霉锰锌600倍与1000倍

梨树病虫害的综合防治



5. 怎样防治梨树轮纹病?

梨树谢花后要及疏果定果,套袋前用10%世高5000倍加70%甲基托布津1000倍加“天达2116果树专用型”1000倍喷雾,加天达有机硅3000~6000倍液,2天后套袋,可抑制轮纹病的危害。

6. 怎样防治梨锈病?

梨锈病应以预防为主,梨树花芽萌动期,用12.5%烯唑醇2000倍喷雾;梨谢花后用10%世高5000倍或40%信生8000倍与1000倍天达2116混合加天达有机硅3000~6000倍液喷雾,可有效抑制梨锈病危害。

7. 怎样防治梨叶疹病和缩叶病?

两种微型螨均以成螨在芽鳞下越冬,翌年梨展叶时,越冬螨出蛰,从气孔进入叶组织内部为害,出现症状,防治该病应抓好两个时期:(1)休眠期,在梨芽膨大时,喷施3~5℃石硫合剂或99%绿颖(矿物油)100~200倍。(2)梨树萌芽至开花期,用20%扫螨净或2%天达阿维菌素4000倍喷雾。天达阿维菌素可兼治梨木虱,以上药剂加天达有机硅3000~6000倍液,效果更佳。

8. 怎样防治梨褐腐病?

梨褐腐病只危害果实,是梨近成熟期和贮藏运输期常发生的果实病害。防治梨褐腐病,应在梨成熟前30天开始喷药,用1:2:200倍波尔多液、10%世高5000倍加50%多菌灵800倍,加1000倍天达2116加天达有机硅3000~6000倍液,混合液喷2次雾,防效理想。

9. 怎样防治梨木虱?

梨木虱是梨树上的主要害虫,防治梨木虱要狠抓一个“早”字,开花前和落花后是防治适期,用2%天达阿维菌素5000倍加10%吡虫啉5000倍加天达有机硅3000~6000倍液混合,花前、花后各喷雾1次,只要均匀喷药就能抑制梨木虱危害,兼治蚜虫、叶螨等多种害虫。

1. 怎样防治梨黑星病?

防治梨黑星病应在处理好越冬菌源的基础上,采用化学药剂及早防治。防治梨黑星病的保护性药剂是石硫合剂、80%大生、70%代森锰锌。内吸性治疗剂有10%世高、40%福星、12.5%烯唑醇、40%信生和43%戎唑醇。花芽萌动期喷10%世高3000倍;谢花后至套袋前喷40%信生8000倍或12.5%烯唑醇2000倍液各1次,可抑制梨黑星病危害,以上药剂加天达有机硅3000~6000倍液效果更佳。

2. 为什么近几年梨树腐烂病加重?

梨树腐烂病加重有两大原因,一是过分追求产量,使营养吸收和生长不平衡;二是肥料使用不合理,许多果农重视氮肥,轻视磷钾肥。许多土壤上的梨园,有机质贫乏,树体弱,腐烂病重。

3. 为什么梨树腐烂病会不治自愈?

梨树腐烂病,只能造成浅层组织坏死,不能使整个皮层烂透,树皮形成层没破坏。当加强田间管理,树体健壮后,抗病能力增强,病斑就停止发展,皮下形成层长出树皮后,将病皮顶起甚至使其脱落,形成新树皮,腐烂病就自愈了。如果树体弱,腐烂病不仅不能自愈,反而还会加重。

4. 怎样防治梨树腐烂病?

增施有机肥和磷钾肥,合理修剪,产量适中,培育健壮树体,用腈力56悬浮剂10倍液或0.5%梧宁霉素10倍液涂干,腐烂病就能治愈。

1. 怎样防治桃树褐腐病?

褐腐病又名菌核病,桃树萌芽前喷3~5℃Be石硫合剂,能消灭越冬菌源,兼治缩叶病和叶螨。花后10天用80%代森锰锌500倍加“天达2116果树专用型”1000倍加天达有机硅3000~6000倍液混合喷雾,能控制褐腐病危害,兼治疮痂病。

2. 怎样防治桃树缩叶病?

桃树发芽后,遇到低温多湿的气候,缩叶病发生严重。桃树花芽膨大,顶芽刚露红时,喷3~5℃Be石硫合剂或1:1:100波尔多液加天达有机硅3000~6000倍液铲除菌源,可控制缩叶病,兼治桃疮痂病。

3. 怎样防治桃、李、杏、樱桃细菌性穿孔病?

早春温暖多雨或多雾的气候条件,有利于细菌性穿孔病的发生。桃、李、杏、樱桃展叶后,用50%消菌灵1000倍、25%叶枯宁(桃参菌净、川化018)500倍、2%春雷霉素(加收米)500倍,加天达有机硅3000~6000倍液交替喷雾,10~15天1次,共喷3次,可控制细菌性穿孔病危害。

4. 怎样防治桃、李、杏、樱桃流胶病?

流胶病在桃树、李树、杏树、樱桃树上处处可见。虽然病因尚无确切说法,但是很好控制。在防治过程中,先用刀将胶瘤刮去,然后用50%消菌灵



桃树病虫害的综合防治

50倍加“天达2116果树专用型”50倍混合液涂到病疤上,就能控制流胶病。

5. 怎样防治桃蚜?

桃树蚜虫种类很多,每年5~6月份为繁殖高峰期即防治适期。防治方法有两种:

(1)涂干。40%氧化乐果与水按1:3的比例混匀后,用毛刷涂到主干上,药环6厘米宽,涂后用纸或塑料薄膜包好,持效期15天以上,如果树皮粗糙,可先刮树皮后涂干。

(2)喷雾。桃树谢花后,蚜虫进入初盛期,结合喷药加入10%吡虫啉4000倍或3%啶虫脒1500倍加天达有机硅3000~6000倍液喷雾。

6. 怎样防治桃树介壳虫?

桃树介壳虫又名桑白介壳虫,不仅危害桃树还危害杏、李、梨、苹果、柿树等。

防治介壳虫掌握适期很重要,桃树花前喷施3~5℃Be石硫合剂或99%绿颖100倍,花后喷48%乐斯本1000倍或52.25%农地乐1200倍,加天达有机硅3000~6000倍液可有效地抑制介壳虫危害。

7. 怎样防治桃红颈天牛?

6~7月是桃红颈天牛成虫高峰期,特别雨后晴天,成虫数量激增,此期可人工捕捉成虫或用52.25%农地乐1500倍加天达有机硅3000~6000倍液喷雾杀死成虫。

采果后,用50%敌敌畏40倍液,加入一些黏土搅匀,涂在树干有虫危害的表面,用塑料薄膜包好,15天后,树内幼虫会大部分死亡。

8. 怎样防治桃蛀果害虫?

桃蛀果害虫主要有桃蛀螟、桃小食心虫、梨小食心虫等。防治桃蛀果害虫应从花后10天开始,结合杀菌剂15~20天喷1次。常用杀虫剂有52.25%农地乐2000倍、30%桃小灵1500倍、36%富丹1500倍、2.5%高效氯氟氰菊酯1000倍,上述杀虫剂喷雾时应交替使用,为增强药效,延长药效期,可与25%天达灭幼脲2000倍或2%天达阿维4000倍加天达有机硅3000~6000倍液混合使用。

9. 桃园怎样使用除草剂?

杂草萌动前,每667平方米用50%乙草胺200毫升加50%扑草净100克混合,兑水50千克加天达有机硅3000~6000倍液喷雾;杂草生长旺季(7月上、中旬),每667平方米用20%克无踪200毫升兑水30千克加天达有机硅3000~6000倍液均匀喷雾。